Vienna by Fibre Mood

Vienna by Fibre Mood

32 -58

¡Los vestidos cruzados son imprescindibles esta temporada! Con el vestido Vienna irás a la última moda. Además, ponerte el vestido no te costará nada, ya que el cruce está fijo en la cintura. ¡Es muy práctico! Vienna es un vestido largo, de manga corta y con estampado a rayas.



guía de tallas (en cm)

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
AL	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
CP	76	80	84	88	92	96	100	104	116	122	128	134	140	146
CI	66	68	70	74	78	82	84	88	94.5	101	107.5	114	120,5	127
CA	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140



Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): Mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho.
Contorno de cintura (CI): Mide alrededor de la parte más fina de tu cintura.
Contorno de cadera (CA): Mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

medidas de la prenda acabada (en cm)



talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largo	132,5	133	133,25	133,75	134,25	134,5	135	135,25	136,75	137,25	137,5	138	138,25	138,75
largo de manga*	22	22,75	23,5	24,25	25	25,75	26,5	27,25	28,5	29,75	31	32,25	33,5	34,75
1/2 contorno de pecho	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	68,5	71,5	74,5	77,5	80,5	83,75
1/2 contorno de cadera	48,5	50,5	52,5	54	55,5	57	58,5	60	62,75	65,5	68,5	71,25	74	76,75
1/2 contorno de cintura**	46,5	48,5	50,5	52,25	54	55,75	57,5	59,25	62	64,75	67,5	70,5	73,25	76

** Incluye el largo de hombro.*
*** Sin elástico.*



Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta el vestido y/o las mangas cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones.

Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

materiales

- Hilo
- Cinta elástica: ver tabla
- Botón a presión (Ø 0,5 cm): 1
- Tela: ver tabla

cinta elástica	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
0,5 cm de ancho	64,5	66,5	68,5	72,5	76,5	80,5	82,5	86,5	93	99,5	106	112,5	119	125,5

tela (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tela de 140 cm de ancho	255	255	270	290	290	290	295	295	300	305	325	330	345	355

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas

Para este vestido utiliza telas con caída y evita los tejidos rígidos. Las telas de rayas quedan especialmente bien.

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas en el papel antes de cortar la tela.



1. delantero superior: 2x
2. delantero falda: 2x
3. trasero superior: 1x en doblez de la tela
4. trasero falda: 1x en doblez de la tela
5. cinta al bies sisa: 2x cortada al bies. Tendrás que dibujar el patrón. Haz un rectángulo según las medidas indicadas en la tabla (en cm).

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
ancho	41,5	42	42,25	42,5	42,75	43,25	43,5	43,75	46	46	46,25	46,5	46,75	47
largo	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

6. cinta al bies cuello: 1x en doblez de la tela (cortada al bies). Tendrás que dibujar el patrón. Haz un rectángulo según las medidas indicadas en la tabla (en cm).

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
ancho	54,75	55,5	56,25	57	57,75	58,5	59,25	60	61,25	62,75	64	65,5	67	68,25
alto	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

- Indica puntos clave en el contorno del patrón:
- Haz un corte en el patrón y en la tela en los lugares indicados con una línea vertical (I).
- Corta una esquina pequeña en la tela en las marcas en V o en el final del dobladillo.
- Corta una esquina pequeña (marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela, para marcar su centro.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

32 - 50





52 - 58







confección

La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D	delantero
T	trasero
DD	delantero derecho
DI	delantero izquierdo
CD	centro delantero
CT	centro trasero
	derecho
	revés





1

Remata los bordes de los hombros y los costados del delantero superior (1) y del trasero superior (3).



Coloca alfileres y cose los hombros. Plancha las costuras abiertas.



Plancha la cinta al bies del cuello (6) por la mitad, con el derecho de la tela hacia fuera.



Sujeta los bordes de la cinta al bies al cuello, por el derecho de los delanteros.



Cose a 0,5 cm.



Dobla la cinta al bies y los márgenes de costura a un lado y cose sobre la cinta a 2 mm de la costura, atravesando todas las capas de la tela (= cinta + márgenes de costura).



Dobla la cinta al bies completamente hacia el revés y cose cerca del borde.



Dobla la cinta al bies de la sisa (5) por la mitad con el derecho de la tela hacia fuera.



Sujeta los bordes de la cinta a la sisa con el derecho del cuerpo del vestido hacia arriba. Cose a 0,5 cm del borde.



Dobla la cinta al bies y los márgenes de costura hacia un lado y cose sobre la cinta a 2 mm de la costura, atravesando todas las capas (= la cinta al bies + márgenes de costura).



Sujeta con alfileres y cose los costados (con la cinta al bies doblada hacia un lado). Plancha las costuras abiertas.



Vuelve la cinta al bies completamente hacia el revés de la tela y cose cerca del borde.



Sujeta con alfileres las marcas en V que indican el CD del DD con las mismas marcas en V del DI. Cose ambas piezas juntas, a 0,5 cm del borde.



2

Remata los costados del delantero (2) y el trasero (4) de la falda.



Sujeta con alfileres y cose los costados de la falda. Plancha las costuras abiertas.



Realiza un pliegue de 1,5 cm en los bordes de CD. Plán- chalos y vuelve a abrirlos. Dobla los bordes sobre la línea de pliegue que acabas de realizar y dobla una vez más. Cose todo el borde.



Remata el dobladillo de la falda.



Pliega el margen de costura del dobladillo hasta las marcas en V y cose.



3

Introduce la parte superior del cuerpo dentro de la falda, con los derechos enfrentados, haciendo coincidir las marcas de la cintura.



Sujeta con alfileres y cose la parte superior de la falda a la parte inferior del cuerpo, asegurándote de que las marcas y las costuras de los costados coinciden.



Pule juntas las costuras.



Coloca un extremo del elástico encima del otro, superponiéndolos 3 cm, y cose. Divide la cinta elástica en cuatro partes iguales y márcalas con alfileres.



Utiliza estos alfileres para fijar la cinta elástica a los márgenes de costura del CD, del CT y a las costuras de los costados. Tira de la cinta elástica y cósela sobre los márgenes de costura.



4

Si quieres puedes coser un botón a presión en el escote.