Benita by Fibre Mood

Benita by Fibre Mood

32 - 58

Sencillos y cómodos, ¡los pantalones Benita se convertirán en tu prenda favorita para este invierno! Rectos y con cinturilla elástica, son tan fáciles de conjuntar como de realizar. En cuanto al largo y al estilo hay muchás opciones: informal o elegante, largos o hasta la pantorrilla... ¡todo vale! También puedes añadir un lazo en la cinturilla para darle un toque festivo.



guía de tallas (en cm)

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
AL	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172
CI	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
CA	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140



Altura (AL)
Contorno de cintura (CI): mide alrededor de la parte más fina de tu cintura.
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

Para elegir la talla adecuada para este patrón toma como referencia tu medida de cadera. Escoge la talla que más se adecúa a ella. Modificar la cintura es fácil; cuando llegues a ella continúa trazando el patrón por la línea que se corresponde con una talla mayor o menor.

medidas de la prenda acabada (en cm)



Las medidas de esta tabla son las medidas del patrón terminado según el tejido utilizado y sirven como referencia. Se ha añadido holgura a la prenda (además de las medidas justas del cuerpo) para un ajuste más cómodo y para conseguir un corte en concreto (ajustado, suelto, oversize). Según lo que prefieras, puedes hacer una talla más o menos que la que te correspondería en función de las medidas de tu cuerpo.

Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

talla	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largo lateral*	99,5	100	100,5	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5	106
entrepierna	71,25	71,25	71,25	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,75	71,75	71,75	71,75	72
cintura**	59	61	63	67	71	75	77	81	87,5	94	100,5	107	113,5	120
cadera	90,5	94,75	99,25	102,5	105,75	109	112,25	115,5	122	127,5	133	138,25	143,75	149,25
contorno dobladillo	54	57,25	60,5	62	63,25	64,75	67	68,25	71,75	74	76,5	79	81,25	83,75

** Incluye cinturilla.*
*** Cinturilla con elástico.*

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta los pantalones y/o el tiro cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones.

materiales

- Hilo
- Elástico (ancho 5 cm): ver tabla
- Tela: ver tabla

elástico (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largo	62	64	69	70	74	78	80	84	91	97	104	110	117	123

tela (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tela 140 cm de ancho	185	205	205	205	205	210	210	210	215	235	240	240	240	245

Puedes encontrar el plano de corte en la página 6 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas

En función del estilo que busques hay una amplia variedad de telas entre las que escoger. Para un estilo deportivo utiliza un interlock, un French Terry o una tela de sudadera. Si quieres una prenda más de vestir, prueba con un jersey de terciopelo, un jersey acanalado o incluso un crepé tejido estampado. Elige una tela que siga el movimiento de tu cuerpo.

Proud to be #Sewista



piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas en el papel antes de cortar la tela.



1. delantero: 2x
2. trasero: 2x
3. cinturilla delantera: 1x en doblez tela
4. cinturilla trasera: 1x en doblez tela
5. lazo: 2x (opcional)

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

32-58



marca las piezas del patrón después de cortarlas

- Marca los siguientes puntos con un hilván.

- Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares con una línea vertical (I).
- Haz una pequeña muesca en la tela en la marca en V o al final del dobladillo.
- Corta una pequeña esquina de tela (en las marcas en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela (), para marcar su centro.

confección

La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D	delantero
T	trasero
CD	centro delantero
CT	centro trasero
	derecho
	revés
	tela de puño
	cinta elástica



1

Sujeta con alfileres y cose el delantero (1) y el trasero (2).



Pule juntas las costuras.
Plancha el margen de costura hacia el delantero.



2

Sujeta con alfileres y cose la entrepierna de ambas perneras.



Pule juntas las costuras.



3

Introduce las perneras del pantalón una dentro de la otra con los derechos enfrentados. Sujeta con alfileres y cose el tiro.



Pule juntas las costuras.



4

Este paso es opcional.

Dobla los lazos (5) por la mitad, a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro y cose por los lados indicados empezando desde el hilván. Después, vuelve los lazos del derecho y cierra la abertura.



Sujeta con alfileres los costados de las cinturillas delantera (3) y trasera (4). Plancha abiertas las costuras. (Opcional). Si vas a poner los lazos, deslízalos entre las dos cinturillas con los bordes bien alineados. La parte superior de los lazos debe quedar ligeramente por debajo de la marca en V que indica la mitad de la cinturilla.



Dobla la cinturilla por la mitad, con el derecho de la tela hacia fuera, y con las marcas en V alineadas.



Sujeta con alfileres y cose los bordes de la cinturilla a la cintura de los pantalones, con las costuras de costado y las marcas perfectamente alineadas. Deja una abertura para poder introducir el elástico más tarde.





Introduce el elástico por la abertura de la cinturilla.



Superpón los extremos del elástico 3 cm y cóselos con una costura en forma de X. Estira el elástico dentro del túnel.





Cierra la abertura de la cinturilla y pule las costuras sin rematar.

5



Remata el dobladillo.





Dobla el dobladillo 3 cm hacia el revés de la tela y cose cerca del borde.