Jutta by Fibre Mood

Jutta by Fibre Mood

XS - XXXL

Jutta es una falda de línea A con bolsillos muy cómodos. La cinta que cierra la falda dará un toque original a tu cintura y además, podrás ajustarla a tu gusto. La falda llega hasta debajo de la rodilla. Jutta es perfecta para cualquier ocasión... ¡Y puedes usarla todo el año!



guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
EUR	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
AL	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
CI	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127	133,5
CA	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Altura (AL)
Contorno de cintura (CI): mide alrededor de la parte más fina de tu cintura.
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

medidas de la prenda acabada (en cm)





talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo	74,75	75	75,5	77,75	80,25	80,75	81
cadera	119,75	127,75	134	140,25	149,5	160,5	171,75

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta la falda cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE
Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones realizadas.

Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

materiales

- Hilo
- Entretela termoadhesiva: máx. 20 cm
- Tela: ver tabla

tela (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela con 140 cm de ancho	180	180	180	185	220	220	220

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas

Hemos realizado esta falda con una tela con caída (viscosa/crepé, seda, etc.). Sin embargo, otras telas con algo de cuerpo, como el algodón o el lino, funcionan también muy bien y el volumen extra hará que la falda acapare todas las miradas.

piezas y márgenes de costura (en cm)

Para coser la prenda como se describe en las instrucciones, debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas en el papel antes de cortar la tela.

1. delantero: 1x en el doblez de la tela
2. trasero: 1x en el doblez de la tela
3. abertura bolsillo: 2x
4. interior bolsillo: 2x
5. vista trasera: 1x en el doblez de la tela
6. cinta: 2x. tendrás que dibujar esta pieza en el papel según las medidas de la tabla (en cm):

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ancho	69	71	72,5	74	76,25	78,75	81,25
alto	8	8	8	8	8	8	8

IMPORTANTE

Las piezas destacadas en amarillo suave llevan entretela termoadhesiva en el revés de la tela.



Marca los puntos importantes en el patrón:

- Marca la posición del bolsillo con un hilván (⌞) utilizando aguja e hilo para indicar el centro (◇).
- Marca el ojal (▭) con un hilván (⌞) para indicar la parte superior e inferior.

Marca los siguientes puntos importantes en el contorno del patrón:

- Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares marcados con una línea vertical (I) y una doble línea vertical (II).
- Corta una esquina pequeña del contorno de la tela donde está indicada la marca en V, a la altura del dobladillo.
- Haz un pequeño corte en V en las piezas que están colocadas en el doblez de la tela, para marcar el centro de esas piezas.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - L



XL - XXXL



confección

La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

F	delantero
B	trasero
CD	centro delantero
CT	centro trasero
	derecho
	revés
	entretela termoadhesiva



1

Sujeta con alfileres el lado inclinado del bolsillo interior (4) al lado inclinado del delantero (1). Cose justo hasta el hilván.



Con cuidado, corta el margen de costura del delantero hasta el hilván.



Dobla el bolsillo interior y el margen de costura hacia un lado y haz un pespunte a 2 mm de la costura, atravesando todas las capas de la tela (bolsillo + margen de costura).



Plancha el bolsillo hacia el interior de la falda.



Sujeta con alfileres el lado vertical recto de la pieza de la abertura del bolsillo (3) al lado vertical recto del delantero y cose hasta el hilván.



Dobla la pieza de la abertura hacia el lado, de forma que las piezas de bolsillo queden sobre el delantero.



Sujeta con alfileres las piezas del bolsillo juntas y cose alrededor a 1 cm de los bordes.



Pule juntas las costuras.



Coloca las piezas de bolsillo en su lugar hacia el delantero.



Remata los bordes laterales y de la vista.



Realiza ojales verticales donde se indica.



2

Sujeta con alfileres la pieza de la vista trasera a la parte trasera de la falda, derecho contra derecho, haciendo coincidir las marcas y cose.



Dobla los márgenes de costura hacia la vista y haz un pespunte a través de todas las capas a 2 mm de la costura.



Remata los bordes de la vista y de los costados de la falda.



3

Sujeta con alfileres y cose los costados (con la vista hacia arriba) y plancha las costuras abiertas.





4

Dobla la vista hacia abajo por las marcas en V, quedando revés contra revés.



Para crear el canal para la cinta, realiza un pespunte a 4 cm del borde, empezando y terminando en las esquinas de los bolsillos. Esto también servirá para asegurar las piezas del bolsillo



Dobla las cintas (6) por la mitad, a lo largo, con el derecho de la tela hacia el interior. Cose los bordes indicados y después vuelve del derecho.



Introduce las cintas en el canal a través de la abertura del lateral y sácala por el ojal del CD.



Sujeta con alfileres los bordes de las cintas que no están rematados tal y como se muestra en la imagen.



Cose las cintas a la costura vertical.



Fija la vista en las costuras laterales realizando unas puntadas en el margen de costura de la falda y en la vista de la cadera.

5



Dobla y plancha los márgenes de costura por las marcas en V y vuelve a abrir.





Coloca el borde de la falda sobre la línea de pliegue y dobla una vez más.





Cose cerca del borde.