Nala by Fibre Mood

Nala by Fibre Mood

XS - XXXL

Nala est un top ample avec une encolure arrondie et des détails élastiques qui attirent le regard. Les manches trois-quarts évasées peuvent facilement être modifiées en manches longues. Optez pour des manches trois-quarts si vous avez des hanches larges. Optez pour des manches plus longues si vous avez des hanches minces. Vous lirez plus tard dans la marche à suivre comment ajuster la longueur des manches.



tableau des tailles

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
EUR	32 34	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58 60
UK	4 6	8 10	12 14	16 18	20 22	32 34	24 26 28
TP (cm)	76 80	84 88	92 96	100 104	110 116	122 128	134 140 146
TH (cm)	86 90	94 97	100 103	106 109	115 120	125 130	135 140 145



Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.
Tour des hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

Dimensions



taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
longueur (cm)	55,25	57,5	59,5	61,5	66,25	69,25	72,5
manche* (cm)	49,5	51,25	53	54,75	56,5	59,25	61,75
1/2 TP (cm)	43,5	47,5	51,5	55,5	60,5	66,5	72,5
1/2 TO (cm)	44,75	48,75	52,75	56,75	61,75	67,75	73,75

** La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l'épaule.*
*** TO : tour d'ourlet.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Allongez ou raccourcissez le sweat-shirt et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu nécessaire aux ajustements apportés au patron !

matériel

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ruban en biais (cm)	57,75	59	60,25	61,5	66,5	67,5	68,75

taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
élastique* (cm)	2x 36	2x 37	2x 38,5	2x 39,5	2x 40,5	2x 42	2x 43

** largeur 2,5 cm*

- Fil à coudre
- Élastique : voir tableau
- Coton ou tissu léger (pour le ruban en biais (optionnel) et le tunnel à la manche) : max. 60 cm
- Ruban en biais : optionnel, vous pouvez également Utilisez la partie du patron 4 pour réaliser des rubans en biais dans le tissu.
- Tissu : voir tableau

taille	XS-S	M-L	XL	XXL-XXXL
tissu* (cm)	100	165	175	185

** largeur 140 cm*

tissu conseillé

• Nous avons utilisé un interlock pour ce top. L'interlock (par exemple Punta di Roma) est un jersey double qui a deux faces identiques, l'endroit est identique à l'envers. Le tissu est plus lourd et rigide qu'un jersey simple, qui est composé d'une seule couche, et légèrement extensible.

• Vous pouvez également réaliser ce top avec un tissu à sweat-shirt, un tissu à bouclette, du néoprène ou du scuba.

---

parties du patron & valeurs de couture (en cm)

1. pour un tissu qui s'effiloche



1 devant : 1x sur le pli du tissu
2 dos : 1x sur le pli du tissu
3 manche : 2x
4 ruban en biais encolure : 1x sur le pli du tissu (en biais, en coton)
5 tunnel manche : 2x (coton)

2. pour un tissu qui ne s'effiloche pas



Ajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, sauf mention contraire sur le dessin. Le bord de la partie du patron 1, 2 et 4 posé sur le pli du tissu (⟶) n'a pas de valeur de couture.

Indiquez les points importants sur le pourtour du patron :

• par un cran là où le point important est indiqué par un trait vertical (I) ou un double trait vertical (||)

• en découpant un coin de tissu là où le point important est indiqué par un V (V)

• découpez un petit coin des parties 1, 2 et 4 posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

plan de pose

Pliez les lisières du tissu vers le milieu, pour créer deux plis du tissu. Coupez le devant (1) et le dos (2) sur le pli du tissu.

Superposez les lisières et pliez le tissu pour couper la manche (3).

XS-S



Pliez le tissu en deux et coupez le devant (1) et le dos (2) sur le pli du tissu ; la manche est posée en dessous, elle n'est pas posée contre le pli du tissu.

M-XXXL



plan de pose coton/tissu léger

Pliez le tissu en deux et coupez le tunnel manche (5).

Pliez de nouveau le restant du tissu en pliant un coin du tissu en diagonale. Posez la partie ruban en biais encolure (4) sur le pli du tissu et coupez.



marche à suivre

La finition du vêtement est adaptée au tissu utilisé.
Les parties sont toujours piquées endroit sur endroit, sauf mention contraire.
La finition des bords du tissu est optionnelle, puisqu'ils ne s'effilochent pas.
Si vous utilisez un tissu qui s'effiloche, vous devrez prévoir un ourlet.

Légende avec les symboles et les abréviations

- → endroit
- → envers
- → coton ou tissu léger
- → élastique
- MDV → milieu devant
- MDS → milieu dos



1

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du devant (1) et du dos (2). Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture en direction du devant.



2

a

Repassez 1 côté court du ruban en biais (acheté ou réalisé) 1 cm sur l'envers. Repassez le ruban en biais ensuite en deux dans la hauteur, envers sur envers.





b

Épinglez le ruban en biais sur l'endroit de l'encolure, l'extrémité pliée correspond au MDS, l'autre cran en V correspond au cran en V qui indique MDV et les autres crans correspondent aux coutures d'épaule.



L'extrémité non finie est posée sur l'extrémité finie. Piquez à 0,5 cm.





c

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté et piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches.



d

Pliez le ruban en biais entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord.



3

Épinglez et piquez les coutures de côté. Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture en direction du devant.

4



a

Épinglez et piquez le côté du tunnel manche (5). Ouvrez les valeurs de couture et repassez. Repassez le bord inférieur (le côté sans repères) 1 cm vers l'envers.



b

Épinglez et piquez les côtés de la manche (3). Surjetez les bords non finis ensemble.



c

Épinglez le tunnel sur l'envers de la manche. Les bords supérieurs (non finis) correspondent. Épinglez et piquez le bord inférieur du tunnel à 2 mm du bord. Laissez une ouverture à hauteur de la couture de côté pour pouvoir enfiler l'élastique.





5

a

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche sur l'emmanchure, les crans et les coutures doivent correspondre. Surjetez les bords non finis ensemble.



b

Passez l'élastique à travers l'ouverture du tunnel à l'aide d'une épingle à nourrice. Faites se chevaucher les extrémités sur 3 cm et piquez-les en forme de croix. Poussez l'élastique entièrement dans le tunnel et piquez l'ouverture pour la fermer.

6

Nous n'avons pas fini les ourlet, parce que le tissu ne s'effiloche pas. Vous pouvez piquer à 2 mm du bord pour éviter qu'il ne s'étire.

Si vous utilisez un tissu qui s'effiloche, vous devez surjeter les ourlets. Repassez la valeur d'ourlet et piquez avec une couture extensible.