Vita by Fibre Mood

Vita by Fibre Mood

***☆☆

XS - XXXL

Vita es la camiseta perfecta para tu día a día, de manga corta y con bolsillo en el pecho (que puedes omitir si quieres. Se adapta a casi todos los tipos de silueta y puedes combinarla con vaqueros, shorts y faldas largas y cortas. Si estás dudando en qué color realizarla ¡hazla en todos los que quieras! El patrón es muy fácil y se hace en un instante.



guía de tallas (en cm)

talla	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
EUR	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
AL	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
CP	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
CA	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Altura (AL)
Contorno de pecho (CP): mide alrededor de la parte más amplia de tu pecho.
Contorno de cadera (CA): mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.

medidas de la prenda acabada (en cm)





Puedes alargar o acortar la pieza de patrón

talla	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
largo	55,75	58	60	62,25	65,75	68,75	72
largo de manga*	22,5	24	25,5	27	29	31,5	34
contorno de cintura	75	83	91	99	109	121	133
contorno de cadera	88,25	96,25	104,25	112,25	122,25	134,25	146,25

** Incluye largo de hombro.*

Compara las medidas indicadas con las medidas tomadas o deseadas. Alarga o acorta la camiseta cortando las partes del patrón por las líneas dobles y luego separándolas o superponiéndolas los centímetros deseados. Asegúrate de que las líneas CD y CT y las costuras laterales están siempre bien rectas.

IMPORTANTE

Adapta la cantidad de tela en base a las alteraciones.

materiales

- Hilo
- Tela: ver tabla

tela (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
tela de 140 cm de ancho	130	135	140	145	150	160	165

Puedes encontrar el plano de corte en la página 5 de las instrucciones de costura.

telas recomendadas

Realiza la camiseta Vita en un jersey, es decir, una tela de punto. El tejido puede ser punto de lino, algodón, viscosa o lana y puede tener o no lycra.

piezas y márgenes de costura (en cm)

Antes de cortar el patrón en la tela debes dibujar un margen de costura en torno a las piezas en el papel como se indica en las ilustraciones.



1. delantero: 1x en doblez tela
2. trasero: 1x en doblez tela
3. bolsillo pecho: 1x
4. cuello: 1x en doblez tela

Marca puntos clave en la pieza del patrón con un hilván.

- Marca la punta del escote en V del delantero junto con la del cuello con aguja e hilo (🧵) para indicar el centro (◇).

Indica puntos importantes en el contorno del patrón.

- Haz un corte en el papel y en la tela en los lugares donde haya una línea vertical simple (I) y una línea vertical doble (II).
- Corta una pequeña esquina de la tela en las marcas en V o en la línea de dobladillo.
- Corta una esquina pequeña (marca en V) en las piezas colocadas en el doblez de la tela, para marcar el centro de estas piezas.

plano de corte para telas de 140 cm de ancho

XS - XXXL



La pieza 3 solo hay que cortarla una vez.

confección

La confección y el acabado de la prenda dependerá del tejido empleado. Las piezas se cosen siempre con los derechos enfrentados, a menos que se indique lo contrario.

D	delantero
T	trasero
	derecho
	revés

1



Remata la parte superior del bolsillo del pecho (4).

Dobla la vista por las marcas en V y cose con un doble pespunte decorativo.



Plancha los otros tres lados 1 cm hacia dentro.





Sujeta con alfileres el bolsillo del pecho en el lugar indicado y cose muy cerca de los bordes.
Cose pequeños triángulos de refuerzo en las esquinas superiores, por encima de la costura anterior.



2

Sujeta con alfileres y cose los hombros.



Pule juntas las costuras.



3

Cose la cinta del cuello como se muestra en la imagen.



Haz un corte en el margen de costura sin llegar a tocar el hilván y plancha la costura abierta. Si hay un exceso de margen de costura, recórtalo con cuidado.



Dobla la cinta de cuello por la mitad longitudinalmente con el derecho de la tela hacia fuera.



Sujeta los bordes de la cinta del cuello a la línea de cuello. Los hilvanes tienen que quedar perfectamente alineados.



Cose. Cuando llegues a la punta del cuello en pico deja la aguja clavada en la tela, levanta el prensatelas y, con cuidado, haz un corte en el margen de costura del delantero.



Gira la camiseta, baja el prensatelas y cose el resto del cuello.



Pule juntas las costuras.



Plancha el cuello bien plano y realiza un pespunte alrededor del cuello a 2 mm del borde.

4



Ahora, sujeta con alfileres y cose la parte inferior del brazo y los costados.



Pule juntas las costuras.

5

Remata el dobladillo y el dobladillo de las mangas.



Dobla los dobladillos por las marcas en V.



Realiza un doble pespunte.